# Votre enfant a de l'asthme

## Reconnaitre les signes d'alerte

- Sifflements
- Toux
- Gêne respiratoire
- Souffle court
- Oppression thoracique



### Que faire en cas de crise?

Faire de la Ventoline® (Spray bleu) avec chambre d'inhalation toutes les 10 minutes pendant 1h (cf ordonnance)

**AMELIORATION** 

**PERSISTANCE** 

Poursuivre Ventoline® 1 bouffée/2kg max 10 bouffées 4 fois par jour pendant 7j

Donner SOLUPRED® 2 mg/kg cf ordonnance <u>ET</u> continuer Ventoline® (même dosage) toutes les 10 minutes pendant 1 heure = 6 prises

**AMELIORATION** 

**PERSISTANCE** ₩



Poursuivre Ventoline® 4 à 6 fois par jour pendant 7j ET Solupred<sup>®</sup> 2 mg/kg le matin pendant 3 à 5 j

Consulter le médecin en Urgence. Appeler le 15 et continuer Ventoline® (même dosage) toutes les 10 minutes en attendant



En présence de tout signe de gravité (difficultés à parler, pâleur inhabituelle utilisation des muscles du cou et du ventre), consulter en urgence un





# Administration de Ventoline 🎒



1-Retirer le capuchon de l'aérosol et l'agiter



- 2-Connecter l'aérosol à la chambre d'inhalation
- 3-Moucher l'enfant puis appliquer le masque sur le visage (nourrisson et petit enfant) ou placer l'embout dans la bouche lèvres bien fermées (grand enfant). Enfant en position assise ou debout
- 4-Appuyer sur l'aérosol. 1 pression = 1 bouffée



- 5-Faire respirer calmement 5 fois en vérifiant le soulèvement de la valve
- Renouveler les étapes 4 et 5 en fonction du nombre de bouffées par prise Prescription de Ventoline®: nombre de bouffées = poids en kg/2, maximum 10 bouffées par <u>prise</u>



### Comment entretenir une chambre d'inhabation?

Laver le masque à l'eau savonneuse une fois par jour, le rincer à l'eau claire et le laisser sécher à l'air libre. La chambre d'inhalation doit être lavée une fois par semaine et changée si elle est cassée ou très abimée.

- La laver à l'eau tiède, légèrement savonneuse : remplir la chambre à moitié et l'agiter. Ne pas frotter
- La rincer à l'eau claire
- La laisser sécher à l'air libre, sans frotter

Certaines chambres d'inhalation ont des conditions d'entretien particulières ; lisez la notice d'emploi avant de les entretenir